FlightSimulatorPortugal.com

FSInn13B2_3 e FSCopilot17B2_4

Configuração FSP

- Através do site oficial do FSP, aceder à página pessoal do piloto: **Central Piloto**
- Solicitar o tipo de acesso ao servidor no módulo à direita da página

- A disponibilidade de uma password estará condicionada na página **Central Piloto** de acordo com as horas de vôo mínimas previstas nas regras FSP.

- Fazer o download e proceder à instalação das duas aplicações FSinn e FSCopilot

http://www.vatsim.net/pilots/pilotsclients/fsinn/fsinn-install/

Durante a instalação serão perguntados:

- *os directórios desejados para a instalação, aqui a escolha é livre;*
- *As redes a serem instaladas; o FSP neste passo não necessita de qualquer configuração pelo que os vistos* ***devem estar todos retirados.***

Este passo pode ser ignorado se surgir - »» ***Pode perguntar o callsign/ID e/ou nome completo***

Termine a instalação das aplicações

- **Existe um procedimento a efectuar antes de qualquer tentativa de ligação ao Servidor FSP de forma a prevenir um bug, que pode ou não ocorrer na janela CHAT,** apenas precisa de ser feito uma vez.
  Procedimento:
- *Localizar e abrir o ficheiro:* ***FSInnUI.exe*** *situado por defeito em: c:\Programas\FSFDT\FSInnUI - Depois da aplicação aberta, abrir e fechar a janela* ***CHAT - pressionando o respectivo botão.*** *Fechar a aplicação e o procedimento está completo não necessitando de o fazer novamente.*

Ligar-se ao FSP

- A ligação ao servidor até à data era realizada via Connect Directly, sistema de conexão por IP na interface do FSX - antes do simulador ler o cenário/aeronave pretendidos.

A ligação ao servidor agora é estabelecida em **Free Flight** - atenção à gestão do tráfego AI pois poderá ser necessário desligá-lo para evitar situações anormais

Esta nova interface para quem a desconhece, permite aos pilotos tanto do FS2004 como do FSX realizar vôos em conjunto :) para a VirtualAirline do FSP.
A interface dispõe de opções configuráveis de voz que só estão disponíveis e funcionais para a rede VATSIM **- as comunicação do FSP continuam a ser realizadas no Teamspeaker**

- Após entrar, pelo **Free Flight** no aeroporto pretendido é necessário abrir o painel que nos ligará ao servidor e aos pilotos que estejam também conectados:

Para isso localize na barrra de menu, do FS2004 ou FSX por **Inn Control Panel - poderá estar na mesma barra mas no interior de outro menu no FSX-**

- Abrir esse painel e aguardar pela leitura das aeronaves - **não forçar o simulador a responder neste passo**, se o fizer mesmo com a barra de progresso aparentemente parada poderá gerar um erro que levará o simulador a deixar de responder - Addons de tráfego AI instalados irão necessitar de mais tempo de espera. Esta leitura é sempre mais demorada na primeira vez. Ao terminar a leitura a barra desaparece e surge a janela do **FSinn Control Panel**
- Com a pequena janela do **FSinn Control Panel** aberta siga as instruções:



- Pressionar o botão FSP, aguardar que fique verde preenchido - **ligação estabelecida ;)**

- A configuração da ligação está terminada
- Configuração final - sugestão-



De forma a evitar conflitos entre o Weather Engine do FSinn e os motores do ActiveSky/REX/e outros... :



METARS - TRÁFEGO ONLINE - PERSONALIZAÇÃO DAS AERONAVES de terceiros
e muito mais estão agora disponíveis
Bons Voos....